

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К «РЫНКУ КОТИРОВОК» ПФТС

Настоящие требования представляют собой сокращенный вариант утвержденного документа и касаются

- Качества линий связи, используемых при подключения к «рынку котировок» ПФТС и
- Конфигурации клиентской рабочей станции.

1. Общие положения

Для работы клиентских программ ПФТС Трейд рабочая станция должна иметь связь по сети с серверами ПФТС. Поскольку для связи используется стек протоколов TCP/IP, на рабочей станции должны быть установлены и настроены соответствующие драйверы.

Для организации связи рекомендуется использование выделенной линии с фиксированным IP адресом, а при подключении нескольких рабочих станций одновременно -- сетевого роутера.

2. Линии связи

Минимальная скорость передачи данных (при использовании только терминала ТИС) должна составлять 128 Кбит/сек, рекомендуемая — 256 Кбит/сек.

3. Работа через Firewall

При подключении к серверу программа инициирует одно исходящее соединение на порт сервера, задаваемый в настройках соединения. Дальнейшая передача данных осуществляется только через это подключение.

Кроме этого, программа может инициировать подключение к Web-серверу ПФТС, используя настройки Internet на Вашем компьютере.

4. Рекомендуемые характеристики пользовательской рабочей станции

Операционная система:

Windows 98SE, Windows NT (SP6a), Windows 2000/XP. В системе должен быть инсталлирован IE 5.5 (SP2) или более новый.

При использовании системы Windows 95 OSR правильность работы и целостность системы Windows 95 не гарантируется.

Объем оперативной памяти:

- 32 Мбайт для Windows 98SE
- 48 Мбайт для Windows NT
- 64 Мбайт для Windows 2000/XP.

Меньший объем оперативной памяти допускается, однако приведет к замедлению работы программы.

Видеорежим: 800x600 или более, 16К или более цветов. Такой режим требует всего 512К видеопамати.

Худшее разрешение или меньшее количество цветов затрудняют работу с программой: в первом случае информация не будет помещаться целиком на экране, а во втором — восприятие информации будет затруднено.

Объем свободного места на жестком диске — не менее 100 Мбайт.

Как устанавливать программы

1. Загрузить инсталляционный пакет

В настоящее время инсталляционный пакет программы ПФТС Трейд состоит из файла InstallBTrader.exe. Сохраните его во временном каталоге на вашем компьютере. Этот пакет содержит все компоненты, необходимые для работы торгового терминала.

2. После окончания загрузки файлов запустите программу InstallBTrader.exe.

Процедура установки не требует никаких специальных действий — вам необходимо лишь выбрать каталог, в который будет установлена программа (по умолчанию это каталог C:\Program Files\PFTS BTrader).

Перед началом работы с программой ознакомьтесь с Руководством Пользователя (включено в инсталляционный пакет).

3. При первом запуске программы ПФТС Трейд необходимо настроить ее параметры связи.

В настоящее время используются следующие параметры:

Адрес сервера (внешний) — 213.133.160.88 (для клиентов, работающих в просмотрном режиме).

Адрес сервера (внутренний) — 192.168.1.119 (для клиентов корпоративной сети ПФТС и Frame Relay).

Адрес сервера (внутренний) — 172.16.1.119 (для клиентов, работающих по защищенному каналу связи).

Что делать после установки программы

Если Вы еще не имеете регистрационного имени и пароля для работы с программой, Вам следует обратиться в Департамент фондовых операций ПФТС к Елене Брыкиной (тел. 522-9404, e-mail: Yelena@pfts.com) для получения регистрационного имени и пароля для входа в торговую систему Фондовой биржи ПФТС.

По вопросам, связанным с загрузкой инсталляции и установкой параметров подключения, Вам следует обращаться к Евгению Федоренко (тел. 522-8808, e-mail: udjen@pfts.com).

При отсутствии соединения с ПФТС Вы можете обратиться к системному администратору Алексею Шарбатяну (тел. 522-8542, e-mail: silver@pfts.com).